



V-locity® VM 安装指南

综述

V-locity VM 只有一个客户组件。V-locity VM 提供多项功能，可改善性能并减少客户虚拟机的 I/O 请求。

本安装指南介绍如下主题：

- **一般安装信息**
 - 快速安装设置
 - 高级安装设置
 - 注册和重启
- **在网络中安装 V-locity VM**
 - 选项 1 – 使用 Diskeeper Administrator (推荐用于 20 个或更多系统的 Guest 安装)。
 - 选项 2 – 使用网络软件分配程序，从命令行执行后台安装。
 - 选项 3 – 创建管理安装 (例如，用于 Active Directory® 部署)。

一般安装信息

在安装到虚拟客户机系统时，V-locity VM 安装使用 InvisiTasking、V-Aware、CongniSAN、IntelliWrite、自动碎片化消除和 IntelliMemory 技术来将系统峰值性能逆转，同时协调彼此之间的资源使用。

安装的最低系统资源要求

V-locity VM 在安装之后将占用 20 MB 的磁盘空间

快速安装设置

快速安装是一种简化方法，使用默认设置在虚拟机上安装 V-locity VM。只需双击目标计算机上下载的 V-locity VM 安装文件即可开始安装。在您接受许可证协议并确认系统监控设置之后，系统将显示一个屏幕，供您选择快速安装设置选项。当您选择快速安装选项，然后单击“安装”按钮，V-locity 将安装在您的计算机上。

高级安装设置

高级安装是供使用自定义设置在虚拟机上安装 V-locity VM 的方法。只需双击目标计算机上下载的 V-locity VM 安装文件即可开始安装。在您接受许可证协议并确认系统监控设置之后，系统将显示一个屏幕，供您选择高级安装设置选项。按照高级安装屏幕中的说明，使用自定义设置完成安装。

注册和重启

在系统中安装 V-locity VM 之后，系统可能会提示用户注册 V-locity VM 许可证。注册过程非常简单，并可确保用户获得 ConduSiv Technologies 的最新信息。选择注册选项之后，系统将显示安装过程的最后一个屏幕。V-locity VM 需要您重新启动系统。您可以选择现在重启或稍后再进行。

在网络中安装 V-locity VM

可以使用多种方式安装V-locity VM。如果要在单个虚拟机上安装V-locity VM，那么不需要特别操作。只需双击下载到目标计算机上的V-locity VM安装文件，完成安装向导步骤即可。

如果在网络中的多台虚拟机上安装软件，那么您可以使用如下所述的多项选项。

选项 - 使用Diskeeper Administrator (推荐)


1. 首先，在用于管理虚拟环境的Windows计算机上安装具有V-locity VM支持功能的Diskeeper Administrator版本。如果您的Diskeeper Administrator版本不包括V-locity VM支持，您需要更新您的Diskeeper Administrator版本。

如果您尚未安装Diskeeper

Administrator，那么可从<http://www.conduktiv.com/business/diskeeper/administrator/>下载具有完整功能(使用时间有限)的试用软件，然后使用该软件(在试用期內)快速轻松地整个网络部署V-locity VM。

如果计划安装软件的计算机超过10或20台，那么Diskeeper Administrator将为您节省大量时间。

2. 安装Diskeeper Administrator之后，返回下载的V-locity VM安装程序包文件，并双击**VLLanguageV-locityVM.exe**文件(其中**Language**是您想要安装的语言程序包)。这是一个自解压文件。



3. 安装向导将自动开始并解压安装文件。取消安装进程(除非希望同时在本地系统安装V-locity VM)。

V-locity VM 安装文件被解压至C:\ program files \ V-locity Setup Files文件夹中(在64位操作系统上则为C:\ program files (x86) \ V-locity Setup Files文件夹)。

4. 从您的www.conduktiv.com联机帐户下载V-locity VM 许可证文件(.VLL)。

Order Number: NFR-000296088

Company: All in one corporation


The following download(s) are complete packages with your license built-in. When prompted, click "Save". Once the file download(s) complete, open the downloaded file and install the product. We recommend downloading one file at a time.

* If you are *not* using Diskeeper Administrator, the "Admin License" file is not necessary. The license is bundled with the product.

Items	Qty.	Click To Download	Diskeeper Admin License
V-locity VM	1	DOWNLOAD	Admin license for V-locity Guest *


选择V-locity VM 许可证的[管理许可证](#)链接，然后将许可证保存到已下载V-locity VM 安装所在的文件夹。

5. 启动Diskeeper Administrator, 然后运行添加许可证文件向导。




浏览至找部署的V-locity VM 的license.VLL文件。该许可证文件将位于您下载时指定的文件夹中。
备注: 要浏览至远程计算机上的文件夹, 确保该远程计算机文件夹中的V-locity VM 许可证和安装文件设置为**共享**。

6. 将许可证文件添加到Diskeeper Administrator数据库之后，点击“安装软件”向导。



7. 选择V-locity VM 组件之后，在系统提示时浏览至该组件相应的**Setup.exe** 文件。
(请注意您可能拥有X86和X64版本，**确保指定正确的选项。**)



8. 继续安装，直到完成。

选项2 – 使用网络软件分配程序，从命令行执行后台安装

大部分软件分配程序需要方可**Setup.exe** 文件。按照这些步骤，解压缩此类型安装工具所需的Setup.exe文件：

1. 首先双击下载的VLLanguageV-locityVM.exe文件（自解压文件）。

2. 安装向导将自动开始并解压安装文件。取消安装进程（除非希望同时在本地系统安装V-locity）。


V-locity VM 软件文件被解压至C:\program files\V-locity Setup Files文件夹中（在64位操作系统上则为C:\program files (x86)\V-locity Setup Files文件夹）。

3. 取消后，您将发现Setup.exe文件位于X86或X64文件夹中（视您的安装而定）。在软件分配工具中使用此Setup.exe文件以及任何所需的安装参数。

选项B – 创建管理安装（例如，用于Active Directory®部署）。

另一个安装选项是使用msi（Microsoft®安装程序）服务器映像进行安装，创建“管理安装”。按照这些步骤，创建管理安装所需的msi程序包：

1. 首先双击您下载的VLanguageV-locityProductComponentName.exe文件（自解压文件）。



2. 安装向导将自动开始并解压安装文件。取消该安装进程（除非希望同时在本地系统安装V-locity VM）。

V-locity VM软件文件被解压至C:\program files\V-locity Setup

Files文件夹中（在64位操作系统上则为C:\program files (x86)\V-locity Setup Files文件夹）。

3. 关闭安装向导后，您将在X86或X64文件夹中看到Setup.exe文件（视您的安装而定）。
在Windows命令提示符处输入此命令，以使用此文件创建用于管理安装的V-locityVM.msi文件。
备注：您必须从Setup.exe文件所在目录发出此命令，或将文件路径包括在命令中：

setup.exe /a

4. 此命令开始创建V-locity VM安装的服务器映像。显示安装欢迎屏幕时单击下一步：




5. 在下一个窗口中, 单击“更改”指定保存服务器映像的文件夹, 然后单击“安装”。



备注: 您指定的位置必须位于要安装V-locity VM 的计算机能够访问的网络共享位置。

6. 最终窗口确认操作完成。单击“完成”完成安装过程。



7. 创建服务器映像之后，管理安装所需的**V-locityVM.msi**文件将位于您在上一步中指定的位置。
8. 使用任何软件安装程序启动**msi**文件，添加选择的参数，就象通常所做的那样。例如：

V-locityVM.msi /qn

© 2013 Conduvis Technologies Corporation。保留所有权利。Diskeeper和V-locity是Conduvis Technologies Corporation在美国和其他国家的商标或注册商标。

Active Directory、Microsoft和Windows是Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标。